



# Configuração de Senha

**Descrição:** Módulo responsável pela configuração da complexidade de senha para acesso ao Quality Manager.

**Como acessar:** Configurações > Configuração de Senhas



**Módulos relacionados:** Unidade, senha, usuário, acesso usuário

**Palavras chaves:** Senha, configuração de senha.

É importante ressaltar que os campos para preenchimento aceitam somente valores numéricos, exceto o campo “E-mail administrador da unidade”.

**Dias Expiração:** Definição de dias para que a senha possa expirar. Quando o contador de dias for atingido, o usuário terá que renovar a senha. Se definido 0 (zero), a senha nunca irá expirar.

**Comprimento Mínimo:** Definição de quantos caracteres mínimos serão necessários para formar a senha.

**Mínimo Maiúsculas:** Definição de quantos caracteres maiúsculos mínimos serão necessários para formar a senha.

**Mínimo Numéricos:** Definição de quantos caracteres numéricos mínimos serão necessários para formar a senha.

**Mínimo Caracteres Especiais:** Definição de quantos caracteres especiais mínimos serão necessários para formar a senha. Se definido 0 (zero), não terá caracteres especiais. Exemplos de caracteres especiais: @, #, \$, &, \* etc.

**Máximo Caracteres Sequenciais:** Definição de quantos caracteres em sequência serão permitidos para formar a senha. Por exemplo: AA, EEE, 111, etc.

**Não repetir últimas senhas:** Definição de quantas senhas anteriores o usuário não poderá repetir.

**Validade das senhas temporárias (horas):** Definição em horas para a senha temporária irá expirar.

**Envia senha inicial?** Flag ativada: ao cadastrar um novo usuário, um e-mail automático será enviado a ele, com uma senha inicial.

**Segurança com reCaptcha?** A autenticação utiliza o serviço reCaptcha como segurança adicional se a flag estiver habilitada e houver conexão com a internet.

**Número de tentativas de acesso:** Se informar:

- Zero (0): o sistema não controla o número de tentativas.

- Acima de 0 (zero): Caso o usuário errar o número definido, irá aguardar o prazo estipulado para uma nova tentativa de conexões.

**Intervalo pós exceder o número de tentativas (minutos):** Prazo estipulado, em minutos, para uma nova tentativa de conexão caso o usuário tenha errado o número definido previamente de tentativas de acesso.

**E-mail do administrador da unidade:** Campo para adicionar o e-mail do administrador da unidade, para comunicações do sistema.

**Intervalo validade Portal:** Refere-se à definição do tempo, em horas, que o usuário poderá permanecer logado sem realizar nenhuma ação no sistema. Após esse tempo, a conexão irá

expirar. Caso o usuário informe zero (0), o sistema irá manter o padrão do tempo de conexão de 1h.

## Política de senhas mínimas

A fim de evitar que os usuários cadastrem senhas fracas, visando a segurança do sistema, foi definido um padrão mínimo de senha, que o usuário deverá seguir:

- **Dias Expiração:** 90 (máximo);
- **Comprimento mínimo:** 8 (mínimo);
- **Mínimo Maiúsculas:** 1 (mínimo);
- **Mínimo Numéricos:** 1 (mínimo);
- **Mínimo Caracteres Especiais:** 1 (mínimo);
- **Máximo Caracteres Seq.:** 2 (máximo);
- **Não repetir últimas senhas:** 3 (mínimo);
- **Validade das senhas temporárias (horas):** 2 (máximo);
- **Número de tentativas de acesso:** 5 (máximo);
- **Intervalo pós exceder o número de tentativas (minutos):** 1 (mínimo);
- **Intervalo Valid. Portal aberto: (horas):** 2 (máximo).

Ao trocar ou cadastrar uma senha para acessar o MD2 Quality Manager, serão validadas se estiverem dentro da política mínima de segurança. Realizada a alteração todos os usuários que realizarem o acesso posterior a troca, precisarão redefinir suas senhas.

---

Revision #11

Created 2 August 2021 12:10:40

Updated 30 November 2022 20:31:59