

# 1. Carga da Base de Referência


- 1.1. Carga da Base de Referências

# 1.1. Carga da Base de Referências

Processos que realizam a leitura dos arquivos de BCRs e carregam os dados na Base Corporativa de Referência (BCR). A carga dos domínios BCR ocorrem a partir dos arquivos disponibilizados como acelerador no diretório BCR/ do servidor IIS. Os arquivos listados abaixo não podem ser alterados, visto que os valores contidos nesses arquivos são usados internamente por alguns processos DataStage e pela interface do MD2 Quality Manager.

- BCR\_MARCACAO\_BQA\_INV
- BCR\_MOTIVO\_INVALIDACAO
- BCR\_STATUS\_BQA
- BCR\_STATUS\_CLERICAL
- BCR\_TIPO\_DOCUMENTO

Os demais arquivos BCR podem ser alterados de acordo com a necessidade dos clientes. A figura abaixo apresenta um trecho da relação dos processos BCR.



Para realizar a carga da BCR, basta executar o processo JM0201\_CargaBCR. Este Job faz a chamada de todos os processos de carga das tabelas BCR, sequenciando processos que possuem integridade de referência.

O processo JM0201\_CargaBCR não precisa ser executado diariamente visto que não temos atualizações frequentes nos arquivos de domínio, ou seja, este processo deverá ser executado sob demanda, quando houver alguma mudança nos arquivos utilizados na carga da BCR.

The screenshot shows a hierarchical view of DataStage jobs. At the top is '02\_BCR'. Below it is 'DePara'. Under 'DePara' is 'JM0201\_CargaBCR'. Below 'JM0201\_CargaBCR' are several sub-jobs: 'JM0201\_JS001\_CargaAgencia', 'JM0201\_JS002\_CargaBanco', 'JM0201\_JS003\_CargaCategoriaPerfil', 'JM0201\_JS004\_CargaClasseCnae', 'JM0201\_JS005\_CargaControleQualificacao', and 'JM0201\_JS006\_CargaStatusTelContatoEle'.