


Conectando o banco de dados ao ODBC

Antes de iniciar a conexão no ODBC, deverá ser criado um usuário de acesso no banco de dados, para que a conexão possa ser efetuada posteriormente (caso necessite de instruções de criação de usuário, o passo a passo se encontra no item 3.1.1). No momento da instalação da aplicação, a equipe de produto do MD2 Quality Manager entrega um usuário default do banco de dados. Sugerimos fortemente, que ao receber os acessos, seja criado um segundo usuário com as permissões de consulta para o Power BI.

Caso haja alguma alteração indevida no banco de dados, e aconteça alguma quebra na aplicação, será de responsabilidade do cliente. Assim, a MD2 Consultoria não se responsabiliza por nenhuma interferência/ação que possa ocorrer na aplicação.


Após instalação efetuada o usuário deverá acessar a aplicação ODBC, conforme imagem:

Melhor correspondência

 **ODBC Data Sources (32-bit)**
Aplicativo


Aplicativos

 Fontes de Dados ODBC (64 bits) >

 ODBCver.exe >

 mysql-connector-odbc-8.0.26-
winx64.msi >






Pesquisar no trabalho e na Web


 odbc - Ver resultados do trabalho e da
Web >


Fotos (2+)



ODBC Data Sources (32-bit)
Aplicativo

-  Abrir
-  Executar como administrador
-  Abrir local do arquivo
-  Fixar em Iniciar
-  Fixar na barra de tarefas

 odbc



O usuário deverá clicar no botão adicionar e selecionar o driver “PostgreSQL Unicode”.

Deverá preencher com os seguintes dados:

Data Source: BDQualityManager **Description:** Banco de dados do QM

Database: qualitymanager **SSL Mode:** -


Server: Local em que o QM está hospedado


Port: Porta padrão do PostgreSQL, - 5432

User Name: Nome do usuário de acesso criado para o PBI

Password: Senha definida anteriormente na criação do usuário para acesso ao PBI

Após informações cadastradas o usuário deverá clicar em “Test”.





Após conexão testada, o usuário deverá clicar em “OK”, e fechar a aplicação.

Revision #3

Created 29 March 2022 13:17:12

Updated 9 December 2022 22:29:58